



**Özel EKOL HASTANESİ**  
**KAN VE VÜCUT SIVILARIYLA KİRLENMİŞ**  
**YÜZEYLERİN TEMİZLİK ve**  
**DEZENFEKSİYON TALİMATI**



**1. AMAÇ :**Hasta ve hastane personelinin enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlamak, kan ve vücut sıvısı bulaşını önlemek .

**2. KAPSAM :** Tüm hastane çalışanlarını kapsar.

**3.TALİMAT :**

- 3.1. Bu talimat kan ve vücut sıvılarıyla kirlenmiş tüm yüzeyler, toplama ve taşıma kapları, transüretal rezeksiyon ya da aspirasyon işlemlerinde kullanılan kaplar için geçerlidir.
- 3.2. Bütün kan ve vücut sıvılarını enfekte kabul ederek, dökülme ve sıçramalarda temizliği derhal ve güvenli bir şekilde yapınız.
- 3.3. Eldiveninizi “Eldiven kullanımı prosedürü”ne uygun olarak giyiniz.
- 3.4. Zemin üzerine damlayan ya da sıçrayan sıvıların kaba kirini kağıt havlu ile alınız.
- 3.5. Kullanılan eldiven ve kağıt havluyu kırmızı atık torbasına atınız.
- 3.6. El hijyenini ilgili talimata göre sağlayınız ve yeni eldiven giyiniz.
- 3.7. Kirlenen yüzeyleri 1/10'luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu, bir litre suya 100 cc) veya klor tablet (5000 ppm olacak şekilde hazırlanmış solüsyon) ile dezenfekte ediniz.
- 3.8. Yoğun bakım üniteleri, ameliyathane, invaziv girişim odaları ve özel alanlar için, kirlenen yüzeylerin dezenfeksiyonunu “Sterilizasyon ve dezenfeksiyon prosedürü”ne uygun olarak yer ve yüzey dezenfektanı kullanarak yapınız.
- 3.9. Kirli suyu boşaltınız.
- 3.10. Eldiveninizi çıkarıp kırmızı atık torbasına atınız.
- 3.11. El hijyenini ilgili talimata göre sağlayınız ve yeni eldiven giyiniz.
- 3.12. Temiz su ile durulayın ve kurulayınız.
- 3.13. Kovalardaki suyu boşaltınız kovayı, bezleri ve paspası temizleyiniz.
- 3.14. Temizlik bittikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayınız.

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>EN.TL.04</i>	<i>14.06.2013</i>	<i>02</i>	<i>0503.2016</i>	<i>1 / 1</i>